


No. 1 (1 / 2 , 1 / 1)



No. 2 (2 / 2 , 1 / 1)

●围棋实战技巧丛书●

围 棋 厚 势 及 应 用

赵余宏 编著

北京体育大学出版社

策划编辑：董英双 责任编辑：董英双
审稿编辑：鲁牧 责任校对：刘祺
责任印制：长立 陈莎

图书在版编目(CIP)数据

围棋厚势及应用/赵余宏编著. —北京:北京体育大学出版社,1998.2
(围棋实战技巧丛书)
ISBN 7—81051—236—6

I. 围… II. 赵… III. 围棋—竞赛战术 IV. G891.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 26028 号

围棋厚势及应用

赵余宏 编著

北京体育大学出版社出版发行
(北京西郊圆明园东路 邮编:100084)

新华书店总店北京发行所经销
北京雅艺彩印有限公司印刷

开本:787×1092 毫米 1/32 印张:16 定价:15.60 元
2000 年 1 月 1 版第 3 次印刷 印数:10001—15000 册
ISBN 7—81051—236—6/G·219
(本书因装订质量不合格本社发行部负责调换)

前　言

所谓厚势，即强大的势力或外势。在围棋弈战中，厚势具有挪动棋盘重心的力量。

经常见到一些初级到入段前后的棋手对局，感到他们对厚势的作用缺乏了解。他们或者毫不在乎地接近对方的厚势，或者一个劲地用自己的厚势去围空。完全不明白棋谚所说：“勿用厚势做空”及“莫近厚势”。

因此，行棋落子务必要注意与这种厚势的威力相协调，否则，不是“违背了行棋方向”，就是导致“重复”的疑形。实战对局中的厚势，是指给予对方实利而换来的，那是一种指向中腹的潜在威力。不利用厚势，等于蒙受实利的损失；很好地发挥厚势的作用，其价值自然增加。

不难看出，以上有关厚势的棋谚及其说明，本身就是棋理。掌握厚势的技巧，是提高棋艺水平不可欠缺的重要环节。

本书从理论上阐述了厚势的形成过程，并以大量实例讲解了厚势的作用及厚势在实战中的应用，还附有厚势的实战问答，以帮助读者快速提高棋力。

笔者希望能通过本书，给初、中级读者一定的启迪。如您能在本书中找到一条提高之路，笔者将感到莫大的欣慰。

本套丛书由赵余宏主编，参加编写的人员有刘迎、徐冕、张鲲。

目 录

第一章 厚势的基本知识	(1)
第一节 什么是厚势.....	(1)
第二节 厚势的作用	(26)
第二章 厚势在实战中的应用	(47)
第一节 厚势的方向与开拆	(47)
第二节 利用厚势进行攻击	(73)
第三节 利用厚势进行打入.....	(115)
第四节 利用厚势构成大模样.....	(159)
第五节 利用厚势进行作战.....	(190)
第三章 厚势实战问答	(231)

第一章 厚势的基本知识


第一节 什么是厚势

所谓厚势，就是在外围由数个棋子构成的具有一定威力的厚形或厚味。

经常可以发现这类情况：在一些初、中级围棋爱好者的对局中，或偏重实地，而忽视厚势的存在；或形成厚势后，却又不知怎样发挥其作用。这些都是对厚势的潜在价值认识不足。

（图 1—1）这是让四子棋的局面。白 1 挂角，黑 2 夹，白 3 点角，以下至白 11 是常见之形。

黑 12 至 18 连压，在封锁白棋向中央出头的同时，黑外面形成了强大的厚势，对将来各处具有很大的威力。



■ 1-1

(图1-2) 黑1是本手,可防止白A位跳出,但过于保守。与前图相比,优劣一目了然。




图 1-2

(图 1—3) 这是让六子棋的局面。白 1 挂，黑 2 夹时，白 3 采用双飞燕在让子棋中很常见，以下进行至白 13 止，是基本定式。那么，现在黑该怎样应呢？




图 1—3

(图 1—4) 黑 1、3 连压, 是厚势的下法,
与黑●一子连成一片, 使黑在下边形成强大的
外势, 潜力是无可估量的。




图 1—4

(图 1—5) 黑 1 守角, 虽也可下, 但多少有些脱离主战场。被白 2、4 连压后, 黑已无法形成厚势。相反, 白 6 挂角后, 黑●一子明显变薄。




图 1—5

(图 1—6) 白如于本图 1 位粘，黑先 2 位断是好次序，白只能 3 位粘，黑在 4 位拐很重要，这样黑仍可形成强大的厚势。

白如脱先，黑于 A 位爬是步好棋，这样可通过弃子，在外边形成更为壮观的厚势。




图 1—6

(图1—7) 白于5位高反夹，也是让子棋中常用的着法。

黑6至10是厚势的下法，白11飞角，必然。现在黑应怎样选择呢？




图1—7

(图 1—8) 黑 1、3 连压, 是正确的下法,
至此, 黑在上边形成强大的外势, 而且全局厚
实。




图 1—8

(图 1—9) 黑 1 在上边形成三连星，虽也是步大棋，但被白 2 贴出后，黑在右边已无法形成厚势。黑●和白②两子相比，黑明显处于不利。




图 1—9

(图1—10) 白3反击时,黑4靠也很常见,以下至白13止,是让子棋中常见之形。

现在该黑走,下在哪里最好呢?




图1—10

(图 1—11) 黑在本图 1、3、5 扳长, 是此
际最大的场所。黑在右下边围有约 30 目实空,
而且在下边形成了强大的厚势, 充分可战。




图 1—11

(图 1—12) 白 1 位扳, 是白的先手权力, 然后如 3、5 位围空, 白在右边围有约 30 目实空, 与黑右下边实空大致相当, 但黑 6 位拆大场后, 黑五子的作用仍未失去。




图 1—12

(图1—13) 由于白②两子较厚, 黑在1位大飞拆, 在业余棋手当中下的人一定很多。但被白2下边扳出, 相当严厉。因白有A位断, 黑B、白C的手段, 黑不敢乱动, 白4先扳是好棋, 黑5只能粘, 形成愚形, 白6跳出, 轻灵, 黑棋不能满意。




图1—13

(图 1—14) 这是让四子棋的局面。
白 3 双飞燕时，黑 4 小尖，是有力之着。以
下至白 7 止，是星定式一型。
现在该黑走，哪点是好点呢？




图 1—14

(图1—15) 黑1飞压,是此际厚实的下法。白2只能爬,至黑5长出后,黑在外边形成强大的厚壁,其作用和威力无比。




图1—15

(图 1—16) 黑●长出后,白 1 位镇,是上手对付下手的常用手段,黑 2 以“遇镇应飞”。由于白在黑的势力圈内作战,白肯定不利。以后黑在 A 位拐相当有力。




图 1—16

(图 1—17) 当初黑 1 飞时,白如 2、4 冲断,明显是无理的下法。

黑 5 跳是好手,以下进行至 11 止,由于是让四子棋局面,黑全局厚实,白作战不利。




图 1—17

由以上几例可以得出,通过封锁对方的棋来获取厚势,是一种最常用、最简易的方法。它不但封锁住了对方的棋向中央的出路,而且往往把自己的棋连接在一起。因此,用封锁法所取得的厚势比较坚实。

在布局阶段,常常会出现这样的情况,一方的棋子在里面取得了“实地”,另一方面的棋子在外面取得了“外势”。

实地,就是利用自己的棋子,占据和控制了对方不易攻入

的地域，基本认为是属于己方的。

外势，就是利用自己的棋子，在外面构成一个比较大的势力，但还没有取得肯定的地域。

因此，通常所说的围棋厚势，就是一方形成比较坚固的外势。

(图1-18) 黑1采用的是大斜定式，以下至白10止，是基本定式。白在右边形成了一定实地，而黑在外面形成了较大的势力，但这并不是肯定的地域，这是外势。由于黑的外势比较坚固，因此也就称之为厚势。




图1-18

(图1-19) 黑1飞，以下进行至黑17止，是高目定式所形成的基本变化。

白棋吃掉角上两个黑子，在角上获得了实地，而黑在外面形成的就是厚势。




图 1—19

(图 1—20) 这是实战中常见之形。

白 1 点角，黑 2 挡必然，以下至黑 14 止，是基本定式一变。

白在角上形成 7 目实地，而黑在外面形成强大的厚势，威力无比。




图 1—20

(图 1—21) 这是黑小飞的形状。
白 1 同样点角，黑 2 挡，以下至黑 12 止。黑在外面同样形成铁壁一样的厚势。




图 1—21

(图 1—22) 白 1、3 托断，黑 4 长是稳健的正常下法，正符合“扭十字，长一方”的格言。
以下至黑 10 止，是常见的星定式。




图 1—22

(图 1—23) 黑 1 打, 是一种特殊的手段。

黑 3 打、5 粘后, 再于 7 位挡, 准备做弃子。那么, 白该怎么应呢?




图 1—23

(图 1—24) 白 1 贴, 是此形正确的下法。黑 2 只能打吃, 否则白 2 位拐, 黑不行。至白 3 拆, 白充分可下。




图 1—24

(图 1—25) 白如采用本图 1 位拐, 是上当受骗之着。
黑 2 虎, 严厉; 白 3 打吃时, 黑 4、6 反打是好棋, 以下至白
9 止, 黑先手提掉两子, 在外面构成了铜墙铁壁, 黑明显有力。




图 1—25

(图 1—26) 白 3 飞角时, 黑 4 反夹, 目的很明确, 就是
准备在外面形成厚势。

白 5 尖角后, 黑应如何应对呢?




图 1—26

(图 1—27) 黑 1 尖, 是贯彻前图形成厚势的意图。
白如简单在 2 位挡, 黑 3 板、5 长出后, 黑棋达到预期目的, 在外面形成厚势, 可以满足。




图 1—27

(图 1—28) 黑 1 尖时, 白 2 挤是定式一变。
黑 3 打吃, 必然, 白 4 长, 黑 5 粘, 大恶手。白 6 跳后再于 8 位靠, 黑难以应对, 明显不好。




图 1—28

(图 1—29) 白 4 长后, 黑 5 打吃, 是正确的下法。
白如 6 打、8 靠, 黑 9 先长再 11 位扳, 是行棋的好次序,
以下至黑 13 止, 黑两边都很厚, 充分可下。




图 1—29

(图 1—30) 黑 1 打吃时, 白 2 单靠是好手。黑 3 只能冲, 白 4 断, 以下至黑 9, 黑仍达到预期目的, 在外面形成相当厚势。




图 1—30

通过以上几例变化可以看出, 从局部来说都是两分定式。
白棋得的实地是现实的东西, 黑得的是厚势, 其价值要看以后

的应用如何。

第二节 厚势的作用

棋谚有“勿用厚势成空”及“莫近厚势”的说法。厚势具有排斥其它棋子靠近的性质。

判断厚势的价值，主要根据它在所处的局面中能否发挥作用。发挥作用大，即厚势价值高；发挥作用小，即厚势的价值低；如不能发挥作用，所取得的厚势价值也就很微小，甚至没有价值。

（图 1—31）现在，右下边黑方是厚势，黑应如何发挥厚势，要拆又应拆至何处呢？




图 1—31

(图 1—32) 由于黑右下厚势很强,即使当作立五、立六也行,所以黑应充分开拆到黑 1 挂,白如 2 应,黑 3 继续扩张势力是正确的下法,黑 3 也可考虑在 A 位大飞。




图 1—32

(图 1—33) 白 2 跳时,黑 3、5 补虽是局部常形,但用厚势去围空,明显违背棋理,稍有重复之感。这种对于棋形的感觉十分重要,应该随时留心使棋子发挥出百分之百的效率。




图 1—33

(图 1—34) 黑 1 挂角时, 白 2 夹击太过分。

黑 3、5 封住白 2 一子, 右边黑的厚势将大显威力, 而且 A 位断后, 黑的厚势更加强大, 白明显苦战。




图 1—34

(图 1—35) 此后, 白如 1 刺再 3 位靠出, 虽是常用手法, 也是治孤手筋, 但黑 4 至 8 反击, 白被逼向右方黑厚势, 势必苦战。




图 1—35

(图 1—36) 黑 1 如从这边挂,是有疑问的一手。
白 2 大飞拆后,黑右下厚势顿减威力。白 2 改下 A 位小
飞是坚实的应法。




图 1—36

(图 1—37) 白②挂后,右边是黑的厚势。那么,黑应如何应对呢? 关键是如何发挥厚势的作用。




图 1—37

(图 1—38) 黑 1 跳补, 显然是大缓手, 让白 2、4 轻松构成理想形, 黑厚势失去作用, 明显失败。




图 1—38

(图 1—39) 白 1 飞时, 黑如 2 位反夹, 以下至黑 8 虽可构成外势, 但被白 9 占据要点后, 黑厚势并没有得到发挥, 仍不充分。




图 1—39

(图 1—40) 假如白 1 直接拆二，则黑 2、4 应后，白三子明显太靠近黑的厚势，白不好。




图 1—40

(图 1—41) 黑如 1 位夹如何呢？白 2、4、6 简单地处理好自己，而黑 1、3 两子过于靠近己方厚势，显然有嫌重复，黑仍不好。




图 1—41

(图 1—42) 黑一夹时,白也可于 1 位点角,黑只能 2 位挡,白 3 至 9 跳是必然变化。

以后,A 和 B 两点白必得其一。黑用厚势围成的空,多少仍有重复之感。




图 1—42

(图 1—43) 黑于本图 1、3 的着法,才是灵活运用厚势的最佳下法。




图 1—43

白被迫 4 位向黑厚势开拆,之后被黑 5、7 连续对白进行攻击,黑厚势充分发挥作用,白虽不致被全歼,但也不可擅走

此着。

(图 1—44) 白 1 高拆, 虽比前图要好, 但黑 2 先手便宜后, 再于 4 位拐出, 白四子仍处于不安定状态, 黑厚势的威力仍存在。




图 1—44

(图 1—45) 此时白左下方是很强的厚势, 黑正是侵消的绝好时机, 否则白 A 位拆逼, 黑十分难受。那么, 黑应拆到哪里好呢?




图 1—45

(图 1—46) 黑拆到 1 位, 是此际的绝好点。若白 A, 则黑 B 跳起, 显然白厚势的威力已被消减。

如此黑已很充分, 假如再大一路, 则有弊无利。




图 1—46

(图 1—47) 黑如 1 位多拆一路, 白利用左边厚势, 于 2 位立即打入相当严厉, 黑将难以应付。




图 1—47

黑如 3 位压, 白 4 挖是常识性的强手, 黑 5 打, 白 6 长出
很充分。

此后, 黑如 A 位, 则白 B 断打。黑如 B 位粘, 则白 C 位顶,

两种变化均为白好。

(图 1—48) 白 2 挖时, 黑如于 3 位上边打, 则白于 6、8 是好手, 由于白有 A 位托的手段, 黑棋无法吃白。这样, 黑的外势将无法发挥作用。




图 1—48

(图 1—49) 黑若强行于 1 位尖, 白可用 2 至 10 的常用手段做活, 黑外势被左方白厚势抵消, 况且留有 A 位之类的断头, 黑不好。




图 1—49

(图 1—50) 黑棋在右方有强大的厚势，白④一子明显太靠近黑的厚势。

那么，黑方应如何发挥该厚势的威力呢？




图 1—50

(图 1—51) 黑 1 挂角，时常在业余棋手对局中见到，是明显的失败之着。

以下至黑 5 止，从中可以看出，白④一子薄弱状态已得到改善，黑的厚势基本失去作用。黑 1 正是犯了“方向性”错误。




图 1—51

(图 1—52) 黑 1 从这边挂角, 方向正确。只有利用右边的厚势, 才能对白④一子构成威胁, 这样才能充分发挥厚势的作用。




图 1—52

(图 1—53) 白如 2 位单关, 黑 3、5 先确保根据, 白被迫 6、8 位跳出头, 然而不管白怎么关, 其结果均被黑右方厚势抵消。




图 1—53

(图 1—54) 就局部而言,白 2、4 是正着,但此时却有疑问,黑 5 肩冲后,白②一子明显处于被攻状态,黑厚势得到充分发挥。




图 1—54

(图 1—55) 白 1 分投是必然之着,以后有 A 和 B 的拆二,两点成见合。

那么,该黑走,应由哪方拦逼呢?




图 1—55

(图 1—56) 黑 1 从右边拦逼,迫使白 2 朝黑厚势开拆是正着,黑 3 继续对白两子进行攻击。这样,黑利用己方厚势对白攻击,厚势的作用得到充分发挥。




图 1—56

(图 1—57) 黑 1 如从厚势开拆是错误的,这样等于黑棋用厚势去围空。以下白 2、黑 3 后,黑左边显然棋形重复,效率不高。




图 1—57

(图 1—58) 白 1 飞, 以下至黑 8 后, 白先手在左边构成厚势, 然后再凭借厚势的威力, 于 9 位夹击黑●一子, 至白 13, 白厚势就充分发挥出其攻击作用了。





图 1—58


(图 1—59) 白 5 长出时, 黑如 6 位拆; 虽也是一种下法, 但白 7 拐后, 白在上边又形成一定厚势, 这样也是一盘棋。

(图 1—60) 在构筑和扩展大模样的过程中, 厚势通常能起到主导作用。但要付出一些实地损失的代价, 这是值得的。

白 1 挂角, 黑 2 脱先继续扩张大模样, 以下至白 7 是实战中常见之形。黑 8 飞, 是此际的最佳必然应手, 这样可通过加强右上黑棋来扩展模样, 至黑 14, 黑模样宏大。




■ 1—59



■ 1—60

(图 1-61) 黑●和白②交换后,黑如于左下角 1 位挂角,企图用扩大阵势来构筑大模样。但被白 2 拐后,白不但自身加厚了;而黑三子呈薄形,势力顿减,明显失败。



■ i-61

(图 1—62) 黑●飞后,如仍于 1 位挂角,
同样是脱离主战场之着。

白 2 贴,是双方势力消长的急所,白在上边
形成一定势力,而黑的势力锐减。




图 1—62

(图 1—63) 黑 1 飞出时, 白如不应上边,
而走下边 2 位拆, 黑 3 飞, 仍是形势要点, 这样
黑可继续扩张大模样, 以后黑 A 位飞很大, 白
相当难受。




图 1—63

(图 1—64) 白 1 跳,是此际的“天王山”。其价值甚大,它具有扩大自己模样和遏止对方的作用。

黑 2 如应一手,白 3 补后,白的势力相当宏大。




图 1—64

(图 1—65) 白 1 围空虽很大,但它忽略了“天王山”的价值。




图 1—65

对此,黑乘机占到了 2 位这步双方势力的要点。白 3 板时,黑 4 至 8 通过压迫白棋构成了厚势,并以此厚势扩展了模样和地域。

由以上几例可以看出,构筑厚势往往要付出实地的代价。如果形成的厚势在局面中作用很小,甚至不能发挥作用,就无法补偿当初所付出的实地代价,从而造成损失。因此,我们应该尽力避免构成作用很小、甚至没有作用的厚势。

第二章 厚势在实战中的应用

第一节 厚势的方向与开拆

一般情况下，在布局、序盘时期形成厚势特别有利。也就是说，厚势形成得越早，它所发挥的作用就越显著。俗话说：“中央提子开花三十目。”大致就是指这一时期厚势所具有的价值。

厚势的价值如何，关键在于它的应用。如果应手得当，它将爆发出巨大的威力；如果应用不当或不会运用，则一无所有。因此，如何运用厚势，是围棋中的一项重要技术。

(图 2-1) 白 1 守角, 黑 2 占大场, 白 3 点角取实地是常见的下法。对此, 黑棋有 A、B 二种下法, 它们都是星的常用定式, 黑方应该选择哪一种定式呢?




图 2-1

(图 2—2) 黑棋无论选择哪一种定式，都势必要形成厚势。但在选择时，必须注意所形成厚势的方向和周围双方棋子的分布情况。

黑 1 挡，以下至黑 11 止，虽是正常定式，但由于黑●一子效率极低，加之黑上边厚势发展不大。因此，黑 1 挡的方向有误。





图 2—2

(图 2—3) 黑 1 挡, 方向正确。

以下至白 12 粘, 也是定式一型。但黑是先手, 走到 13 位单关, 在左边构成了大阵势, 黑棋左上角的厚势得到了充分的发挥。



⑫=●

图 2—3

(图 2—4) 白 1 点角是常见之形，黑棋应该在哪边挡呢？

一定要考虑周围的情况，使其厚势能得到充分发挥。




图 2—4

(图 2—5) 黑 1 挡,以下至白 8 跳是基本定式。黑虽是先手,但由于白左上有两个子,黑棋厚势的发展余地并不大,而右下角的阵势却受到了限制,因此,黑棋不能满意。




图 2—5

(图 2—6) 黑 1 挡这边, 是正确的下法。

以下至黑 5 飞封, 也是基本定式, 但黑取得的厚势与右边黑四子构成了绝好的阵势。这样, 黑棋厚势的作用就可得到充分的发挥。




图 2—6

(图 2—7) 由于左下是黑的厚势，黑在选择占右下角时，应充分考虑方向问题。

假如黑走 1 位小目，虽是常见的占角方式，但白 2 分投是绝好点，黑 3 拆通，白 4 拆二后，黑左边厚势明显得不到发挥。




图 2—7

(图 2—8) 黑 1 如走上边目外，白 2 仍是好点。以下至白 4 拆二，其结果与前图大同小异，黑棋方向明显有误。




图 2—8

(图 2—9) 黑 1 占这边目外, 方向正确。
白 2 如分投, 黑 3 先拆后再于 5 位守角, 白 2、4 两子明显靠近黑左下的厚势, 这样, 黑的厚势可得到充分发挥。




图 2—9

(图 2—10) 黑 1 时, 白 2 如挂角, 黑 3 飞压是此际的好手, 以下至黑 7, 黑在下边构成强大的势力, 左边的厚势也得到了充分发挥。




图 2—10

(图 2-11) 右上角是高目定式所形成的棋形，白取实地，黑获得了外势。黑方若要充分发挥厚势的作用，应该先向哪一方扩展势力呢？




图 2-11

(图 2—12) 黑右上的厚势有两边发展方向,但上边的厚实程度要好于右边,因此黑应先发展上边。

黑在 1、3 位挂角拆边方向正确,与右上黑棋厚势配合很好,并形成一块大空。




图 2—12

(图 2—13) 黑 1、3 虽也扩展了右边势力，但方向明显错误。

此后，由于白方有 A 位跳的侵入手段，黑方所围的空并不很大，白 4 位大飞守角绝好。这样，黑厚势发挥的作用顿减。




图 2—13

(图 2-14) 面对白左下角的厚势，黑棋
应选择在哪边拆最为妥当呢？
应充分考虑白厚势的发展方向。




图 2-14

(图 2-15) 因白棋左下边比右边要厚，因此，黑 1 拆的位置恰到好处。

白 2 挂角，以下至白 6，由于有黑 1 和黑 5 两子的作用，白左下角的厚势得到一定限制，黑充分可下。以后白如走 A 位拆，黑可于 B 位靠压，白无法围成大的势力。




图 2-15

(图 2—16) 黑 1 拆, 方向错误。

白 2、4 利用左下厚势, 构成大模样, 厚势得到充分发挥。

以强大厚势为背景, 大幅度地扩张阵势, 有时甚至最大限度地开拆, 是序盘阶段活用厚势的特点之一。




图 2—16

(图 2—17) 左下角是由小目定式下出来的形状，黑得实地，白方筑成厚势。

现在轮白方下，应该怎样开拆呢？




图 2—17

(图 2—18) 一般业余棋手会下在本图 1 位拆，自以为立二拆三，符合开拆基本原理。其实，这种下法并没有注意到左方是强大的厚势。尤其以后，白如下在 A 位，则白 1 的位置明显不好，如下在 B 位关起，又嫌与左下厚势重复，反而进退两难。




图 2—18

(图 2—19) 白于 1 位最大限度地开拆, 是充分利用厚势的一着。此后白只要在 A 或 B 位继续扩张, 就可构成理想的立体大阵。




图 2—19

不过,也许会有业余棋手要问:白拆得这样远,难道不怕对方打入吗?




图 2—20

(图 2—20) 黑如在 1 位打入, 白 2 尖是好手, 次下至白 8 止, 双方大致如此。其后 A 位镇和 B 位拦白方必得其一。此结果黑破了白空, 但并不影响白的厚势, 而白在右边获得利

益。权衡得失，还是白方充分可战之形。

(图 2-21) 左下角是小雪崩型定式走成的棋形,现在该白走,应该怎样向右边一带开拆?




图 2-21

(图 2-22) 如果白左下不厚, 在 1 位拆还是合乎棋理的。但本图白左下厚势强大, 这样拆就显得不充分了。

此后，黑 A 位拆一是好点。白如 B 位关扩张形势，与左下厚势配置显得过于狭窄，不能满意。




图 2-22

(图 2—23) 白最大限度地在 1 位开拆, 是此时的正解。黑 2 飞起, 大致如此, 白 3 飞应, 这样可与左下角厚势相呼应, 厚势可得到充分发挥。




图 2—23

(图 2—24) 白 1 拆时, 黑如在 2 位打入, 白可简单在 3、5 位关起。由于白左下角很厚, 黑两子相对失去作用, 况且白跳出后, 黑大飞角也变薄。因此, 白充分可下。




图 2—24

(图 2—25) 白虽只有两个◎子,但却很坚硬,可称为厚味。

那么,白方应该怎样开拆为妥呢?




图 2—25

(图 2—26) 由于左下角白◎两子的厚味并不强大,现在如果仍在 1 位大幅度地开拆,被黑在 2 位分投后,白方就没有适当的应手了。




图 2—26

假如白 3 位拆,黑即 4 位拆一,白 1 一子呈孤立无援状态,白方明显不利。另外,白 3 如改于 4 位拆一,黑即在 A 位

拆二，直接影响白②两子的根据地。

(图 2—27) 白方如在 1 位拆，虽然看似稳健可行，但它忽视了白于 A、B 等位的先手权利，给黑方留下了 2 位拆回的绝好点。从发展眼光来看，白 1 一子的位置明显过于保守。




图 2—27

(图 2—28) 白于 1 位开拆，这是利用左下厚味的最适当选点。以下黑如 2 位拆二，白即 3 位关起，与左下角相互配合，构成理想阵势。




图 2—28

由此可见，外势厚味不够强大，就要考虑如何选择恰如其分的好点。

（图 2—29）左边是白方强大厚势，右边是黑大飞守角加拆边，此时白在 1 位最大限度开拆是否合适？




图 2—29

在一些业余围棋爱好者中，采用这种下法的可说大有人在。他们认为，白拆后可围到一些实空，心情上感到了满足。殊不知由于白 1 只顾围地，正好犯了用厚势来围空的大忌。棋谚称：“厚势不宜用来围地。”就是指这类情况。

（图 2—30）黑 1 靠压，是针对白方棋子配合间隔过窄的特点，目的在于限制白方厚势的发展。

以下至黑 5 长，黑不但加强了外势，并巩固了大飞角。假如白 6 脱先他投，黑 7、9 是弃子好手，至白 12，黑 A、B 都是先手，外面更厚。相反，白 8、10、12 等子与左边的白势重叠在一起，形成非常重复之形，白明显大失败。




圖 2—30

(图 2-31) 假如白右边有②两子, 白可于 1 位开拆, 因为以后留有 A 位等点的侵角手段, 就显得有力。




圖 2—31

假如黑仍在 B 位靠，白可争夺先手，这样黑的外势受到白②两子的限制，即有落空之感。

(图 2—32) 现在白左下仍很厚, 白在 1 位拆如何?
也许有人会认为, 白 1 拆后, 以后留有 A 位飞的后续手段, 结果应该好于前例, 其实不然。




图 2—32

(图 2—33) 黑 1 压、3 断, 是弃子好手, 白方虽然有 4 位尖的手筋, 但黑方只要按图中简单应对, 进行至 15, 黑右边势力大增, 而白方在左边所得无几, 反而略显重复, 优劣一目了然。




图 2—33

(图 2—34) 白左边有一道厚势, 现在于 1 位开拆, 是及时的好点, 它不仅与左边白势配置极好, 而且还留有后续手段。




图 2—34

(图 2—35) 白 1 开拆后, 黑如脱先, 白 3 位飞相当严厉, 黑方如在 A 位应则棋形局促, 但如不应, 一旦被白在 A 位尖, 黑即成为无根的浮棋。




图 2—35

(图 2-36) 黑如防止前图的变化,采用 2 位尖顶,让白 3 位畅快地长出,黑并无收获,反而白在左边形成理想形。




图 2—36

(图 2-37) 白 1 时, 黑如采用 2、4 压断如何?

以下进行至白 17 止，白左边虽出现重复形，但右边有三个白子，黑外势发挥不了作用，此外还留有 A 位断的缺陷，白方可以满足。




图 2-37

(图 2—38) 当初白的开拆价值很大。假设白方舍此不走，则黑 1 位拆绝大，这样黑不但获得相当实地，而且下一步留有在 A 位进攻白棋，与前图结果相比，优劣一目了然。




图 2—38

第二节 利用厚势进行攻击

厚势的作用，主要是攻击对方。攻击对方必须自我强壮，厚势往往是攻击的最好帮手。因此，如能正确地借用厚势的力量进行攻击，就能收到事半功倍的效果。

(图 2—39) 左下角是“大雪崩”定式演变的形状。黑在左边形成坚实的厚势，现在针对白④一子，黑应采取什么样的策略？




图 2—39

(图 2—40)乍看起来,黑 1 是夹攻兼开拆的好手。但经白 2 压、4 顶,以下至黑 11 拆,白方在中央出了头,眼形也较丰富。黑棋虽然左右都走到了,然而所得有限,且是后手。因此,黑 1 的下法不能满意。




图 2—40

(图 2—41) 黑 1、3 捜根是正确的下法。白 2、4 补只能如此。此结果黑先手取得了右下角，而白棋虽然在下边连走了二手棋，由于靠近黑棋的厚势，棋子的价值不大。

因此，黑 1 是一种颇为有力的下法。




图 2—41

(图 2—42) 黑 1 飞时，白 2 如图拆二，则黑 3、5 飞压，白即穷于应付。白如 6 挺，黑 7 扳、9 长，黑棋势力愈走愈盛，白棋仍不好。




图 2—42

(图 2—43) 特定的情况下,有特定的攻击手段。只要掌握了这些方法,攻击力就会大大增强。现在黑右边是很强的厚势,白④一子很薄,黑应如何进行攻击。




图 2—43

(图 2—44) 黑 1 拆攻,大恶手,方向明显有误,等于用厚势去夹攻。

白 2、4 跳出后,黑已无法攻白,这样,黑右边的厚势将失去作用。




图 2—44

(图 2—45) 黑 1 镇, 虽是一般情况下的有力手法, 但在此局面下是问题手。




图 2—45

白 2 出来后, 黑并无有效的攻击手段。黑如 3 位尖, 白 4 至 8 跳出后, 白形舒畅, 黑右边厚势仍不发挥。

(图 2—46) 黑方应充分利用右边厚势, 让白尽量靠近黑的厚势, 这是行棋的最佳效率。

所以, 黑 1 飞攻是正确的下法, 要充分利用厚势来攻击, 至黑 5 后, 白棋相当难受。




图 2—46

(图 2-47) 黑 1 飞攻时,白若走 2、4 位跳出是大俗手,至白 10 后,对黑右边厚势毫无作用,相反,黑 11 扎钉守角,黑在左边形成理想形。由此看出,这种攻击的效果才是最佳选择。




圖 2-47

(图 2-48) 黑如 1 位跳攻, 明显是步缓手。白 2 跳出后, 黑方显然不如飞攻的结果。




图 2—48

(图 2—49) 这是从压长星定式演变而来的形。白下边三子明显处于无理状态, 黑应怎样攻击碰在黑厚壁上的白三子呢?

要严厉地攻击, 只要能吃掉白棋, 绝不能手软。




图 2—49

(图 2—50) 黑在 1 位攻击, 是一般人的感觉, 但还不够严厉。白 2 顶后, 再于 4、6 位最低限度地做活, 虽挺难受, 但能在黑的厚势中安稳做活, 还是可以满足的。白 2 也有 A 位尖出的手段。




图 2—50

(图 2—51) 黑 1 扳大俗手, 白 2、4 长出后, 黑毫无收获, 这种下法是最初级的。因为黑方的厚势没有得到任何发挥。




图 2—51

(图 2—52) 黑 1 点, 初看象是要点, 其实也是不得要领。
白 2 压、4 粘, 黑 5 捂后, 白 6 跳出, 这样可轻易逃出, 黑已无法攻白。相反, 当初黑左边的厚势已化为乌有, 搞不好还要受到白的攻击。




图 2—52

(图 2—53) 黑利用厚势于 1 位夹是严厉的一手,也是最强的攻击。

白 2 如长出,黑 3 立是先手,然后于 5、7 位强封,这样白出不去将被吃掉,黑厚势得到了充分发挥。




图 2—53

(图 2—54) 黑 1 夹时,白若在 2 位扳,黑顺手在 3 位先手打。之后,黑可强行于 5、7 位硬吃,白难以做活。由于黑全盘厚实,A 位的断点黑不怕。




图 2—54

(图 2—55) 图是常见的二间高夹定式变化。黑在上方构成厚势,为了充分发挥它的作用;攻击白②一子大概是当务之急了。但在进行当中,必须掌握好攻击的松紧。




图 2—55

(图 2—56) 黑利用厚势在 1 位二间夹攻,位置恰到好处。白 2 如向外跑,黑 3、5 对左下黑棋先加强后,再于 7 位继续攻击白棋。

至黑 9 飞出,白棋始终处在黑的厚势当中,作战明显对黑有利。




图 2—56

(图 2—57) 黑 1 夹击时, 白如放弃上边一子, 于 2 位反击, 虽可摆脱被动的局面, 但至黑 5, 黑吃掉白一子后, 在左上围了一块很大的实空, 黑有利是肯定的。




图 2—57

(图 2—58) 黑如采用 1 位一间紧夹, 虽对白一子产生更大压力, 但反过来白可以弃掉一子。

白 2 以下至 6 位跳, 黑所围的空远不及前图, 这样黑的厚势并没有得到充分发挥。




图 2—58

(图 2—59) 黑 1 挂角, 由于离白④子太远, 有脱离主战场之感。

白 2 是拆兼夹的好点, 以下至 11 止的结果, 左边的白棋完全厚实了, 而黑左上的厚势却发挥不了大的作用。




图 2—59

(图 2—60) 黑方如为充分利用厚势攻击白子,而改走 1 位守角,被白在 2 位拆后,黑上方厚势就完全失去了作用。

由此可见,及时利用厚势攻击,是很重要的行棋步骤。




图 2—60

(图 2—61) 右上角是由二间高夹演变定式。白②提一子后，构成极其厚势的局面。黑在左下也形成相当厚的形状，同时黑右边与白左边均有弱子。此时，白方应该选择攻黑，还是选择补强自己的方案呢？




图 2—61

(图 2—62) 白 1 拆二, 是胆小怕事的下法, 这虽然不算是坏棋, 但在本局局面中却显得不明缓急。黑 2 拆后, 黑右边弱子得到安定, 白方就失去了发挥强大厚势作用的绝好时机。白 3 拆虽是大场, 但黑 4 拦逼后, 留有 A 位的透点。此后黑还可伺机在 B 位打入, 这样, 白不能满意。




图 2—62

(图 2—63) 白于 1 位攻击是极有力的一手。黑 2 镇，白即在 3 位飞应，黑如在 4 位先攻左边白子，白可于 5、7 位关出，这样可利用上边厚势对黑进行攻击，并顺势渗入左边黑阵，白充分可下。白 1 也可于 A 位跳。




图 2—63

(图 2-64) 此局面下,白在左边有一道厚势,黑在右下形成了两翼张开的辽阔阵势。

白直接侵入黑阵,还是采用其它办法,应全面考虑黑上方三子的薄弱形状以及白左方构成的厚势。




图 2-64

(图 2-65) 一般业余棋手都会想到在 1 位镇, 对黑阵势进行侵消。对此, 黑 2 尖正确, 以下至黑 12 大致是正常的应接。白虽破掉黑的阵势, 但黑已形成实空, 关键是黑 12 起后, 不仅对上方三子起了照应作用, 而且也限制了左边白方厚势的发展。从全局来看, 此图白方并不充分。




图 2-65

(图 2-66) 白方利用左边厚势,于 1 位镇,对黑三子进行攻击,乍看作用不大,其实这正是间接破坏黑的绝好构想。

黑 2 如关出,白即 3 位点、5 位关,由于左边是白的厚势,白方就可指望在威胁黑棋安全的同时,向右下方步步侵入,黑不易应付。




图 2-66

(图 2—67) 对白 1 镇, 黑如 2 位尖出, 白 3 位跳是好棋, 以下进行至黑 10, 双方大致如此。白 11 先分断黑方连络的同时继续侵向右边, 然后再于 13 位侵消, 黑很难对白采取强硬手段。




图 2—67

(图 2—68) 白④靠时, 黑应如何应对? 关键是要充分发
挥左边厚势的作用, 否则将失去作用。




图 2—68

(图 2—69) 这是高目脱先定式。黑●之后, 白走 1 位是
随机应变的好手。之后白 5 靠出过于强硬, 也属无理之手,
应于 A 位拆是常识性的下法。那么, 黑将如何选择攻击手段呢?




图 2—69

(图 2—70) 黑 1 板大俗手, 白 2、4 之后, 黑失去了严厉
攻击手段, 这样黑左边的厚势将失去作用, 明显不利。
以后, 黑若走 A 位, 白便在 B 位从容做活。




图 2—70

(图 2—71) 接前图。黑如 1 位点, 初看是局部的攻击急
所, 但在这种场合下, 白 2、4 应后, 黑显得有些无理。黑 5 断,
白走 6、8 位, 黑并无后续手段。




图 2—71

(图 2—72) 黑利用左边厚势的威力,于 1 位夹攻,是攻击的要点。

仅此一击,白便摇摇欲坠。白 2 长,黑 3 是非常厉害的急所。至黑 7,白整块棋处于无根状态,面对黑左边的厚势,白只好被动逃命。




图 2—72

(图 2—73) 白如于本图 4 位跳,虽是双方的急所,但黑 5 的靠仍很严厉。




图 2—73

以下至黑 9 止, 左边的黑空得以确定, 白只能勉强做活, 黑形势大好。

(图 2—74) 白 1 拆逼, 在此局面中是不急的一手, 应于左边补一手是正着。

现在, 黑方如能找到局面中的要点, 就可以取得全局的优势, 要充分考虑发挥厚势的作用。




图 2—74

(图 2—75) 此时黑应利用厚势攻击左边白三子是当务之急。

黑 1 点严厉，击中了白的要害。白 2 如向外出头，则黑 3、5 顺势连跳，这样黑左上角厚势可充分发挥作用。




图 2—75

(图 2—76) 黑 1 点时, 白 2 如爬一手, 以下至白 12 连回, 由于白二路爬后空被压扁, 白明显大损。

黑 13 压后, 黑的外势更加雄厚。




图 2—76

(图 2—77) 黑如 1 位飞, 是无谋之着。以下至白 6 补好后, 黑已无法破掉左边的白空了。
由此可见, 利用厚势攻击是积极的下法。




图 2—77

(图 2—78) 黑上边是铁墙厚壁,下边是大模样,这时黑从什么方向对白二子进行攻击呢?

这是个常识性的问题。




图 2—78

(图 2—79) 黑 1 肩冲的手段不成立。被白 2 轻灵跳出，至白 6 止，黑下边大模样被消减，上边的厚势也未发挥出应有的作用。




图 2—79

(图 2—80) 黑 1 飞攻;一方面扩张大模样,一方面把白弱棋逼向黑厚势上,是充分利用厚势的好感觉。

白 2 如飞出,黑 3 至 9 把白封锁在里边,白势必只能苦活,黑明显获得大利。




图 2—80

(图 2-81) 黑如在本图 3 位镇也是可行的,白 4 尖,黑 5 飞,白仍是苦战。




图 2-81

(图 2—82) 左上角是黑的一道厚势，它的发展多少受到白拆二的限制。

现在作为黑棋来说，应充分利用厚势的潜力，让它发挥最大的作用。




图 2—82

(图 2—83) 黑 1 紧逼白④二子是好手，
它利用左上角厚势的威力，迫使白 2、4 补棋，然
后黑于 5 位占大场。

这样，黑在攻击白棋的过程中，在右边构成
了新的大模样，可以满足。




图 2—83

(图 2—84) 黑 1 跳时, 白如 2 位分投, 以防黑在右边构成大模样, 但黑 3 占据了攻防要点后, 白处于苦战。

白 4 如补一手, 黑 5 飞相当严厉, 以下至黑 11 止, 黑充分发挥了左上的厚势, 白即使活出也不能满意。





图 2—84

(图 2—85) 白 1 如跳出, 虽可避免被黑封锁, 但被黑 2 刺、4 飞后, 白不但失去了②一子, 而且整块棋处于无根状态, 以后免不了要受被攻之苦。



■ 2—85

(图 2—86) 黑 1、3 飞压,似乎也在发挥厚势的作用。但白 4 并后,黑已无法对白进行攻击。以后黑如想利用厚势在中腹围空,明显是违反棋理的。




图 2—86

(图 2-87) 黑下边有一道厚势，白拆二
两子很薄弱，现正是黑攻击的绝好时机。

黑应充分发挥右下厚势的作用，这样才能
收到一定效果。




图 2-87

(图 2—88) 黑 1 在上边飞攻, 方向正确,
这样可把白棋逼向右下黑的厚势当中。

以下至黑 5 粘后, 黑上边的模样已形成规
模, 之后还有黑 A、白 B、黑 C 的攻击余味, 黑充
分可下。




图 2—88

(图 2—89) 黑 1 肩冲, 也是常用的攻击手法, 至黑 7 粘, 黑也相当有力。

总之, 黑作战的基本思路应是充分发挥右下厚势的作用, 否则收效不大。




图 2—89

(图 2—90) 黑如 1 位点, 攻击方向有误,
有操之过急之感。

白 2、4 先手后, 再于 6、8 悠然跳出。至此,
黑上边形势难以围成大模样, 下边的厚势也未
得到充分发挥, 所以黑大局失败。这是黑盲目攻
击所造成的结果。




图 2—90

第三节 利用厚势进行打入

以厚势为背景的打入,是最能体现厚势威力的手段之一。这种打入与一般性打入不同,它不仅能破空,还能将对方分割开来进行攻击,有时还影响着全局的进程,甚至可能一举取得全局的主动和优势。然而,有些水平较低的棋手往往容易忽视这种强有力的打入,以至使厚势发挥作用的时机转眼消失。

(图 2-91) 这是实战中经常出现的型。白②挂后,黑 1 打入是正常的下法,以下至白 8,双方成必然。

此后黑若脱先走别处,白应下在哪里呢?一定要充分利用边上的厚势作用。




图 2-91

(图 2-92) 由于白左边很厚,于 1 位打入相当有力,这样可以充分发挥厚势的作用。

黑如 2 位小尖应,请仔细考虑白的后续手段。




图 2-92

(图 2-93) 白 1 小尖, 是此际的好手。黑若 2 位强封, 白 3、5 冲断是次序, 给黑留有种种味道, 然后再 7 位跳出, 由于黑 A 位冲不成立, 白作战明显有利, 因为白有左边厚势做为后盾。




图 2-93

(图 2—94) 黑若改在本图 1 位飞攻, 白 2 尖必然。黑 3 继续强攻, 白可于 4、6 位冲断, 至黑 9, 黑外边棋形太薄。




图 2—94

(图 2—95) 接前图。白 1 先拐与黑 2 交换是次序, 然后再于 3、5 位冲断, 严厉。黑 6 打吃必然, 白 7、9 先手抱打后, 黑如 5 位粘上, 白 A 位紧气, 黑差一气被吃, 大失败。




图 2—95

(图 2—96) 白 1 尖时, 黑若 2 位贴, 白 3 长, 出头舒畅。由于白左边很厚, 作战白有利。

假如黑 A 位有子, 白不能这样走, 否则黑有 B 位飞的强手, 白将苦战。




图 2—96

(图 2—97) 当初黑 1 尖时, 白若强行在 2 位长, 被黑 3 板头, 白 4 曲后成愚形, 明显不利。




图 2—97

(图 2—98) 当初白②打入时,由于白左边很厚,黑应有弃掉●子的意识。因此,黑于 1 位靠是弃子的好手,白 2 扳,黑 3 长,至白 6 大致如此。黑通过弃子在上边形成一定势力,此结果应视为两分。




图 2—98




图 2—99

(图 2—99) 回到基本图原型,黑如果想补棋,于 1 位托试问应手,是局部手筋。白 2 长,正着,然后黑再 3 位跳,这样比单在 3 位跳要便宜。黑 1 托时,白千万不要在 A 位扳贪吃一子,否则被黑 B 断后,白并没有得到便宜,反而使黑在外边

变得更厚。

(图 2-100) 此局面下,白右下角很厚。那么,白应如何充分发挥厚势的作用呢?




图 2-100

(图 2—101) 白如于本图 1 位飞, 虽然对黑●一子有一定威胁, 但黑 2、4 固守之后, 上方阵形得到巩固, 而白 1、3 和右下厚势间距狭窄, 所获无几。




图 2—101

(图 2—102) 由于白下方坚固, 黑●一子尤显薄弱。




图 2—102

另外, 黑阵形尚未得到加强, 因而白 1 打入的条件已完全具备。黑 2 跳, 白 3 继续跳出攻击黑方, 这样白下方厚势得到充分发挥, 扒入明显成功。

(图 2—103) 为了限制白方右边厚势的发展, 此时黑在●位拆。但从棋理上看, 这手棋有些无理, 它过于靠近对方的厚势, 这在业余棋手中可以经常见到。对此, 白方应怎样利用右边的厚势呢?




图 2—103

(图 2—104) 白于本图 1 位挂, 是一般人的第一感。它虽符合棋从宽处挂的棋理, 但此时却是忽视了右下厚势的作用。




图 2—104

经黑 2 关后, 下边一带成为黑方理想的阵势, 尤其黑●子的位置也显得恰到好处, 白方厚势价值顿时大减, 白方明显不好。

白 1 如直接在 A 位拆, 其结果更差, 黑只要在 2 位简单关补后, 白方厚势仍得不到发挥。

(图 2—105) 白方以厚势为背景,在 1 位打入,才是对黑●位拆过分的有力反击。




图 2—105

黑如 2 位关,白即 3 位关进行至 5,白将黑分割为二,由于右下是白强大的厚势,黑●以下三子一时难以安全。此后白无论在 A 位飞或 B 位挂都将很严厉。这样,白方便一举掌握了全局的主动权。

(图 2—106) 对白 1 的打入,也许有人会担心黑采用急攻,但由于白右下很厚,因此没有必要惧怕对方的攻击。

黑 2、4 是最强的应手,白 3、5 强硬冲出必然。以下至 15 告一段落,双方大致如此。白方厚势已转化为左下角的实地,而黑 A、B 两处断点仍不干净,白方可以满意。




图 2—106

(图 2—107) 这是实战中经常出现的棋形。白棋下边实空看似很完整,实际在黑两边都很厚的情况下,是存在打入的。从何处着手效果最佳呢?




图 2—107

(图 2—108) 黑 1 打入, 是此场合下的急所。白若 2 位跳, 黑 3 先托再 5 位尖刺, 是绝好的次序, 以下进行至黑 13 顺利做活, 由于黑两边很厚, 黑十分满意。

黑 1 若在 9 位点, 虽也是要点, 但只是官子便宜。




图 2—108

(图 2—109) 黑 1 打入时, 白若 2 位尖强封, 黑 3 以下至 13 止, 仍可轻松做活, 而且白棋还留有 A 位的断点。




图 2—109

(图 2—110) 这是高手的实战对局。白在下边一带形成厚势，下一手白方的选点无疑在右上一带。怎样下才能使厚势发挥威力呢？




图 2—110

(图 2—111) 白 1 镇, 是许多爱好者的第一感, 但结果又如何呢?

以下黑 2 飞应, 白若 3、5 继续扩张模样, 黑即 4 扳、6 长。这样黑在右上角已获得不少实空, 而白方仍需防备黑在 A 位冲断。由于白利用厚势围空, 这样明显违反棋理。




图 2—111

(图 2—112) 白在 1 位挂角,也是格外引人注目的大场,但这样下仍与当初白构成厚势的意图背道而驰。

黑只要简单在 2 位关,以下至白 5 时,黑 6 可争得全局最后大场。如此,黑右边●子的位置恰到好处,起到了限制白方厚势的威力,这样白方显然不理想。




图 2—112

(图 2—113) 白方充分利用厚势在 1 位打入, 是此时的正确下法。

对此, 黑若于 3 位关, 白即于 2 位镇, 黑●一子顿时陷入苦境, 因此黑 2 关起是必然之着。以下白 3 反夹再 5 刺, 是行棋的先后次序。至 9 尖后, 黑三子完全靠近白下方厚势中, 处于被攻状态, 白自然掌握了局面的主动, 厚势便充分发挥了应有的作用。




图 2—113

(图 2-114) 白如选择本图 1 位低挂打入, 经黑 2 压、4 断后, 以下至 22 是双方必然的应接。白方虽然获得角地, 但黑方在构成厚势的同时, 使白右下厚势完全失去了应有的作用, 这是白方不充分的结果。




图 2-114

(图 2—115) 黑●子在右上构成两翼张开之形,白将如何选点?一定要充分利用右下角的厚势决定打入的选点,这样才能获得最佳的打入效果。




图 2—115

(图 2—116) 白 1 拆边极其普通, 这也是大多数业余棋手的第一感。

黑 2 跳后, 在右上角形成绝好的理想形, 而白右下角势力不发挥, 此结果白不能满意。




图 2—116

(图 2—117) 白 1 肩冲, 虽是一步有力的着法, 但至黑 4 飞后, 从全局来看, 白右下势力仍不发挥, 同样不能满意。




图 2—117

(图 2—118) 白 1 打入, 是此场合的急所, 它充分利用了右下角的厚势。

黑 2 若飞攻, 白 3 碰是腾挪好手。黑 4 长, 白再 5 位飞, 黑 6 如扳, 白可 7 位跨断进行作战, 白充分可战。




图 2—118

(图 2—119) 对待白 1 打入, 黑若 2 位跳, 白也 3、5 跳出, 黑模样被破, 白厚势得到发挥, 十分可下。

假如当初黑有 A 位拆二的情况, 白 1 位打入就不好了, 而在 B 位浅消恰当。




图 2—119

(图 2—120) 黑在上方飞压形成厚势，左边白三子间隔较宽。

此时，黑应怎样选择才能更有效地发挥厚势的威力呢？要从全盘来考虑。




图 2—120

(图 2—121) 黑 1 打入, 是充分利用上方厚势的绝好点。在此将白棋分开, 黑便可充分掌握全局的主动权。

白如 2 位关, 黑即在 3 位镇。白 4 关时, 黑即 5 位顺势尖冲。此结果白多处不安定, 随时可遭到黑方的缠绕攻击, 黑明显处于主动。




图 2—121

(图 2—122) 黑 1 尖角, 在通常情况下是无可非议的, 但在此局中, 却是忽视了自身厚势的平庸之着。被白 2 飞补后, 黑厚势的作用将失去, 难以取得全局的主动权。




图 2—122

(图 2—123) 黑在 1 位镇，乍看似乎与右
边黑●子遥相呼应，可望在中腹围成大空。但这样下，与(图 2—121)相比却有明显不足之处：
其一、白 2 补后，白左边薄棋反而围成了实空，
黑方有帮白补棋之嫌；其二、黑中腹的形势并未
完全封住，要想成为地域，还要费尽心思。因此，
这样利用厚势是错误的。




图 2—123

(图 2—124) 这是让子棋中经常见到的棋形,乍看黑棋好象已基本形成实空。但因白右边四子是坚实的厚味,所以白以此为背景,在 1 位深入敌阵,是此时有力的下法。




图 2—124

(图 2—125) 对白 1 的打入,黑如 2 位压,白可在 3 位长,黑若 4 粘,白即 5 飞、7 长,进行至 9,白已呈活形。黑虽筑起厚势,但被白右边厚形有效地限制住了,白方打入获得成功是显而易见的。




图 2—125

(图 2—126) 前图黑 4 如采用本图 1 位虎则重视左边的下法。但被白 2 冲、4 断后，黑难以应对。以下至白 14 告一段落，黑左边虽然也成实空，但稍感重复，而白将黑二子分断，角上实利很大，白十分满足。




图 2—126

(图 2—127) 对白 1 打入，黑在 2 位扎钉正常。对此，白在 3 位关出，以后还可伺机在 A 位飞威胁黑角，白方已经达到了目的。




图 2—127

(图 2—128) 现在的局面已即将进入中盘,局面的关键在于如何发挥右边黑势的作用。乍看好象全局白方并没有不安定的孤子,但实际黑方选点正确,可马上掌握全局的主动权。




图 2—128

(图 2—129) 黑方如照搬定式于本图 1、3 位扳虎, 这正是白方求之不得的。以下变化至白 6 挡虽是定式, 但黑 A 位的打入点已属无理, 黑方右边厚势得不到发挥, 全局明显处于被动。




图 2—129

(图 2-130) 黑 1 打入下边是此际的好手, 白 2 飞攻, 黑 3 可以靠出。以下至黑 9 压时, 为防止黑在 A 位扳, 白 10 只得补强角上两子, 但黑 11、13 连板极为有力, 至 15 压后, 黑充分发挥了全局厚势的作用, 在对下边白大块棋进行攻击的同时, 对白上边②两子也构成威胁。因此, 黑方全局主动是显而易见的。




图 2-130

(图 2—131) 黑 3 靠时, 白 4 如扳, 黑 5 长, 白 6 补断必然; 黑 7 曲头有力, 以下至白 12, 黑仍可满足。白 10 如在 11 位打, 黑 A 位飞攻严厉, 白相当难受。




图 2—131

(图 2—132) 白如采用本图 2 位向中腹跳出,这是平稳的下法,黑 3 可随着跳出,白 8 后,这队白子虽很舒服,但被黑 9 扳角夺取白两子的眼位,至 11 虎,白三子相当重滞。黑方获得进攻的主动权。




图 2—132

(图 2—133) 此时虽仍有很多大场，但却
有一步急场。正如格言所说：“急场胜于大场。”
总之，黑应充分发挥右上厚势的作用。




图 2—133

(图 2—134) 黑利用右上厚势的威力，在 1 位打入相当严厉。

白 2 尖时，黑 3 碰是好手，以下至 14，黑先手活角，白外势的作用，由于黑右上角的厚势正好与之抵消，结果黑满意。

白 4 如在 13 位扳，黑可于 4 位断腾挪。




图 2—134

(图 2—135) 对黑 1 打入, 白 2 跳, 采用不即不离的手法进行攻击。

黑 3 至 11 是局部腾挪整形的手筋, 从而破掉了白空, 右上角的厚势得到充分发挥。




图 2—135

(图 2—136) 白 2 如加强大飞角，则黑 3 小尖转守为攻，先行对白④一子进行攻击。

以下至黑 9 跳，黑向中腹出头顺畅，始终比白快一头，而白数子由于右上角黑厚势的影响，显得颇为乏味。




图 2—136

(图 2—137) 黑 1 拆虽是大场,但在此时却是步坏棋。

帮白 2 跳正好补角,黑上边厚势将失去作用。上边黑如走 A 位拆,白 B 虎补即可,由于黑●是低位,意义不大。

又黑 1 如 C 位拆,这是用厚势来围空,大材小用。白 D 位跳后,黑所增加的空远不及白所扩展的地盘大。




图 2—137

(图 2-138) 这是让子棋的局面。白 1 抢占了左边的大场。此时黑下边很厚，应如何利用它对白棋进行攻击，使黑厚势充分发挥出应有的作用呢？




图 2-138

(图 2—139) 黑利用厚势在 1 位打入严厉, 它是此场合下的棋形要点。

白 2 韦、4 虎向中腹出头, 则黑 3、5 后, 再于 7 位镇, 白④一子就被黑吞吃掉了。




图 2—139

(图 2—140) 接前图。白虽有 1 位断的手段,但被黑 2、4 打下去弃子后,白吃一子并不便宜。




图 2—140

(图 2—141) 黑 1 打入时, 白 2 如逃出一子, 则黑 3 先将白右方的出头之路封锁, 然后于 7 位既补断又兼攻白二子, 白仍将苦战。




图 2—141

(图 2—142) 黑 1 打入时, 白如在 2 位补一手, 是局部的好手, 但在布子的速度上却落后了。

黑 3 占据棋形要点, 全局配合极为生动。





图 2—142

(图 2—143) 黑 1 如去占左边的大场, 就太缺乏利用厚势进行打入的意识了。
白 2 跳补后, 黑失去了打入的机会。



第四节 利用厚势构成大模样

构筑模样是一种大幅度的围地手段。实战中，要围出庞大的实空，无论如何也必须以大模样作为先决条件，没有大而牢靠的模样，根本谈不上围出很大的实空。

因此，如能利用厚势为背景，扩张模样，就能有效地抵御对方的打入，从而使模样转化为坚固的实地。

(图 2—144) 此时黑在左下边有一道厚势，应如何利用厚势去扩张下边的模样呢？




图 2—144

一定要灵活运用厚势的作用，否则厚势将失去作用。

(图 2—145) 黑如采用 1 位反夹，白 2 尖出必然，以下至黑 7 止。角部虽是基本定式，但由于白 2 尖出的头很硬，黑左边厚势并没起太大作用，尤其是黑●三子失去意义，黑不能满意。




图 2—145

(图 2—146) 黑 1 飞压, 是此际双方的急所。

以下至白 12 成必然, 黑再抢到 13 位拆, 这样黑充分利用左边的厚势为背景, 在下边形成大模样, 黑充分可战。




图 2—146

(图 2—147) 黑如平凡地在 1 位拆大场，被白 2 尖抢到双方的急所。白在角上走厚，而黑在下边已失去形成大模样的时机，黑棋不能满意。




图 2—147

(图 2-148) 此图是高手的实战对局。白在②位分投，黑应怎样下呢？

此时应考虑黑左下厚势与左上黑三子的作用，才能找到理想的作战方案。




图 2—148

(图 2—149) 当白②分投时,大多数业余棋手恐怕都会选择在本图的 1 位拦逼。

但这却是无视左边一带厚势的下法,经白 2、4 连续关出后,黑左下一带威力顿减。这样,白先占左下及左上的确定实地显得十分有利,黑不成功。




图 2—149

(图 2—150) 黑 1 位镇, 是打破常规的着法, 也是活用左下厚势的极好构想。

以下白在 2 位飞应时, 黑有 3 位大飞兼逼的绝好点。白 4 不得不尖, 黑 5 长, 待白 6 关时, 黑再于 7 位飞, 对白进行不即不离的攻击, 同时与左下厚势和左上三子相配合构成大模样, 黑呈主动优势的局面。




图 2—150

(图 2—151) 此时白实地很多, 黑在中腹形成一定厚势。

现在, 关键是黑应如何利用厚势构成大模样。





图 2—151

(图 2-152) 黑如 1 位飞, 虽是扩张模样的局部好手, 但是不急的一手。

白可脱先于 2 位占大场,这样黑中腹难以形成大模样。



■ 2-152

(图 2—153) 黑于 1 位构成“三连星”是此际的最大选点。由此一来，黑在中央与左边厚势形成宏大的模样，黑方充分可战。




图 2—153

(图 2—154) 黑如于本图 1 位低拆，被白 2 镇后，黑中央的模样被限制，明显不如高一路拆边。由此可见，虽然仅是一路之差，结果却往往差之千里。




图 2—154

(图 2—155) 这是高手的实战对局。黑在左上一带形成了厚势，现在白于②位飞，黑方怎样下才能有效地使左上厚势发挥作用呢？




图 2—155

(图 2—156) 黑在本图 1 位尖,是大多数爱好者最容易想到的平凡着法。若在一般情况下这样应,自然无可非议,但在此局面下却显得过于拘泥,因为经白 2 飞后,黑上边厚势多少被限制,以下黑如 3 位挂,经白 4 尖、6 关后,黑左上厚势威力大减,并且白还留有在 A 位打入的好点,这是黑不能满足的结果。




图 2—156

(图 2—157) 黑在 1 位肩冲,此着看似有异,却是活用左上厚势的灵变之着。

对此,白如 2、4 位长,黑即在 3、5 位连长。这样,黑方上下配合,构成了庞大的模样。此后黑还留有 A 位拐的厚实之着,优势明显。




图 2—157

(图 2—158) 黑于 1 位大飞也是可行的下法。白如 2 位飞应,以下进行至黑 7 飞,黑同样可构成理想的大模样,但还是不如前图黑 1 的着法紧凑有力。




图 2—158

(图 2—159) 黑 1 肩冲时, 白如 2 位冲出反击。对此, 黑在 3 位退, 以下白 4 冲、6 断, 形成战斗的局面。双方进行至 17, 由于黑左上有厚势为背景, 在此后作战中自然能发挥其威力, 因此黑有利是肯定的。




图 2—159

(图 2—160) 现在黑右下角形成一定厚势, 黑应充分利用厚势扩张模样。

那么, 哪点最吸引人呢? 请从全局的配合来考虑。




图 2—160

(图 2—161) 黑利用右边的厚势,于 1 位飞压是扩张形势的正确方针,白只能 2 位爬,以下变化至黑 17 长,黑在下边构成了宏大的模样,黑方显然占据了局面的主动。

进行过程中,黑 13 先断是好次序,以后留有 A 位顶的先手便宜。




图 2—161

(图 2-162) 黑 1 守上边虽是局部好点, 但不是急所。被白 2 冷静地小尖, 下边黑棋即无好点可走。

以后白于 A 位飞压, 又可以压缩下边黑阵, 此结果黑不能满意。




图 2—162

(图 2-163) 现在黑左下边有一道厚势,全盘虽有很多大场供选择,但黑应充分发挥下边厚势的作用,扩张自己的形势。




图 2—163

(图 2—164) 黑 1 小飞, 是此际全盘最有价值的选点。

以下至黑 3 立下, 黑利用厚势在左边形成了一定模样, 同时留有 A 位飞的严厉手段, 并且可以限制白 B 位的打入, 黑充分可下。




图 2—164

(图 2-165) 黑 1 占大场方向感觉错误。
被白 2 至 6 先手利用后, 再于 8 位打入, 黑
陷入困境。这样一来, 黑下边厚势的作用得不
到发挥, 明显不利。




图 2-165

(图 2-166) 现在右下方构成了厚势, 轮黑走, 着眼点应向左下方白星位挂, 这是可以肯定的。

但选择什么样的挂法，却有讲究。




图 2-166

(图 2-167) 黑 1 低挂, 是对星位最常见的挂法, 但在此局面却不适用。原因是右下角黑让白得角地而后才构成了厚势, 所以黑必然充分发挥厚势, 才能掌握全局的平衡。

白 2 关正着, 当黑 3 关扩张形势时, 白于 4 位镇是要点, 这样黑模样便难以继续向中央发展。同时, 由于右下留有白 A 位挖的手段, 黑围地十分有限, 所以黑显然不满。




图 2-167

(图 2—168) 黑 1 位高挂才是此时充分利用右下厚势的适当着法。白 2 关时, 黑 3 托再 5 退, 然后于 7 位关起, 这样黑左右配合极佳, 构成了宏大的模样, 比前图明显要好。以后白再于 A 位挖, 已变得无关紧要了。




图 2—168

(图 2—169) 有时,为了发挥强大厚势的威力,甚至要采用异乎寻常的挂法。

右上角黑方让白占有角地,然后构成强大厚势,现在轮黑走,假如黑的厚势不及时发挥作用,则右上白角就显得过于庞大了。那么,怎样下才能恰到好处呢?




图 2—169

(图 2—170) 黑 1 是应付中国流的常用挂法,通常是无可非议的,但此时却是方向错误之着,白 2 拆后,黑右边厚势已受到限制。以下至白 8,黑显然不利。




图 2—170

(图 2—171) 黑 1 从另一方向逼近白角，是一种特殊的挂法，在此局面最为适用。以下白 2 关守角，黑即 3 位跳起，与右边厚势构成了大阵，黑可满足。




图 2—171

(图 2-172) 黑在右边已有一定形势，现在只是如何扩大形势而已，焦点当然在上边。

此局面关键是要有大局感，那么该怎样行棋呢？




图 2-172

(图 2—173) 黑 1 是此局面的绝好感觉，全局观念很好。

白 2 长，黑 3 扳、5 贴，是局部的好手。以下进行至 15 弃掉黑●一子，黑在右边构成宏大模样，而且全局很厚，黑十分满意。




图 2—173

(图 2—174) 黑 1 跳出大恶手, 把棋走得太重。

白 2 顺势关出, 以下进行至白 6, 黑不但右边模样被消, 而且整块棋仍处于被攻之势, 黑大失败。




图 2—174

第五节 利用厚势进行作战

棋手都有这样的体会，在双方尽全力进行作战时，拥有厚势的一方犹如猛虎添翼，常常能取得作战的主动权和成功。

因此，拥有厚势的一方，随时都应该主动挑起战斗，从而发挥厚势在作战中应有的特殊威力。

(图 2—175) 右上角的定式，黑换来了厚势。但此时白④拆得过大，明显是无理手。黑是否有严厉手段呢？

敏锐的棋手常常能利用对方棋形的缺陷捕捉战机。




图 2—175

(图 2—176) 黑棋利用右上的厚势，于 1 位打入相当严厉，目的在于分断白棋，然后进行作战。

白如 2 位跳出，黑 3 亦可跳出，继续攻击白子。如此作战，黑上方的厚势顺其自然发挥了作用。




图 2—176

(图 2—177) 黑 1 飞, 是软弱的下法。白 2 拆一坚实地补强, 是此时冷静的好手, 白边上已不可能受到攻击, 这样, 黑上方厚势无法发挥, 白棋满足。

白 2 若走 A 位托, 黑 B、白 C 退时, 黑可于 2 位打入进行反击, 白作战不利。




图 2—177

(图 2—178) 黑若 1 位托也不好, 白 2 扳、4 虎后, 由于白在边上已走好, 黑上边厚势自然失去本身的作用, 黑不能满足。




图 2—178

(图 2—179) 白④靠, 明显是过份之着。
黑如随手而应, 将毫无所获。

此时黑应充分发挥右边的厚势进行作战,
这样才能掌握全局的主动权。




图 2—179

(图 2—180) 因为黑右边太厚, 所以黑 1 板最为强烈。白 2 断时, 黑 3 打又是强手, 以下至黑 15, 由于周围黑很厚, 黑作战明显有利。

其间白 4 如在 13 位打吃, 黑 4 提, 白 12 长, 黑 A 位压一手太厚, 黑可以满足。




图 2—180

(图2—181) 黑1扳、3长，虽是一般人的思路，但过于软弱，这样不能充分发挥厚势的作用，明显是不了解厚势的含义。被白4夹后，黑大失败。




图 2—181

(图 2-182) 这是让 4 子棋的局面。

白④双飞燕后，黑两边星位都有子，白多少显得有些无理，但在让子棋中白也没办法。那么，黑应如何充分利用周围的厚味，对白采取严厉的手段呢？




图 2-182

(图 2—183) 黑 1 尖角是此际的严厉手段, 这在让子棋中特别见效, 在讲述定式的书中, 此手是见不到的特殊手法。

白 2 飞时, 黑 3 冲断至 7 止, 黑作战明显有利, 大优势。白 6 如走 A 位贴, 黑 B 位飞是要领。




图 2—183

(图 2—184) 黑如照搬定式走 1 位压, 白 2 扳后再于 4 位点角转身, 正符合白的意图。




图 2—184

(图 2—185) 左上是黑坚实的厚势，白如打入左边已不现实。

现在白采用了 1 位飞的侵消手法。对此，黑怎样下才好呢？




图 2—185

(图 2—186) 黑 1 冲再 3 位点, 是攻击的手筋, 白棋形不好, 很难应对。

黑 5 跳后, 白 6 除了外逃别无它法。至白 16, 白虽不至于被黑攻, 但黑在下边却获得了相当大的利益。




图 2—186

(图 2—187) 白如选择 1 位大跳，虽可免遭被黑分断，但黑依仗厚势的威力可走 2 位强靠。

白 3 也只能如此，以下至黑 10 白虽能活出，其结果与前图大同小异。




图 2—187

(图 2—188) 黑 1 靠时, 白 2 如扳进行抵抗, 则黑 3、5 连扳是连惯的手筋。

白 6 退, 不得已。至黑 9 粘, 黑比前两图更优。过程中, 白 6 如于 A 位打, 黑 9、白 B、黑 C 抱打后, 白仍不行。




图 2—188

(图 2—189) 黑 1 飞,企图用厚势来围空,明显是违反棋理的错误想法。

白 2 先手压后,再于 4 位开拆,下边的白棋已获安定,而黑上边的厚势却得不到发挥,黑不能满意。





图 2—189

(图 2-190) 此局面正是从序盘进入中盘阶段，黑如何把握主动权，是决定优劣的关键。

手段当然是以攻击为主，但选择什么方针为妥呢？一定要利用黑棋左下厚势的作用。



■ 2-190

(图 2—191) 由于左下黑很厚实，黑 1 点是攻击的急所，白 2 没办法，黑 3 跳后，白整块棋处于被攻状态，黑明显掌握了全局的主动权。




图 2—191

(图 2—192) 黑 1 跳, 虽是局部的正常应手, 但此时却有脱离主战场之感。

白 2 拆回后, 黑再对下边白棋攻击就不严厉了。此图形势明显不如前图。




图 2—192

(图 2—193) 现在的局面,白在左上角很厚。此时黑于●位分投,对此,白应采取什么样的作战方法为好呢?

请充分考虑厚势的威力。




图 2—193

(图 2—194) 有些读者会喜欢采用本图 1 位拆的着法,当黑在 2 位拆时,白再于 3 位小飞逼紧,以为白上方既有确定的实地,下方又能守住角,似乎两面得利,可以满足。其实,这样下并没有发挥上边厚势的作用,白 1 拆的间距与厚势又过于狭窄,而黑方却先手争到 4 位的大场,这是黑形势领先的局面。




图 2—194

(图 2—195) 白于 1 位拦逼, 将黑●子逼近自己的厚势, 这才是利用厚势作战的原理。

黑 2 拆后, 白 3 以下至 7 止, 可以将黑棋封锁在里边, 白在外边又形成了新的厚势。这样可以补偿上边实空的损失, 白充分可战。以后白在 A、B 等处均是先手。




图 2—195

(图 2—196) 对白 1 的拦, 黑如在 2 位
关, 白即在 3 位继续关起, 进行至 5, 白方不仅
在下方筑起了新的势力, 同时对黑棋仍继续保
持着攻击, 厚势明显得到发挥。




图 2—196

(图 2—197) 此时局面的胜负关键, 将取决于黑左上厚势是否能发挥作用。

白 1 飞压, 企图通过压迫黑●一子, 来消减黑厚势的威力。这在一般场合下是可以适用的, 但在此时却显得有些无理。对此, 黑应如何应付?




图 2—197

(图 2—198) 黑在 1 位托, 是死记硬背定式的下法。至白 4 位粘, 黑在角上虽获得一点实空, 但把白外边变厚, 这样黑左上方的厚势全然失去作用, 黑棋明显不成功。




图 2—198

(图 2—199) 黑 1 如改在上边托，仍是墨守阵规的下法。

白只要 2 位冷静长出，黑并没什么好办法。以下至白 4 长，其结果与前图大同小异。

白 2 如在 3 位扳，是很无理的下法。由于黑上方很厚，可立即在 2 位断，白立即陷入了苦战之中。




图 2—199

(图 2—200) 要想充分发挥厚势的作用，进攻是最好的也是最有力的办法。

黑 1、3 跨断，是此际相当严厉的手法，这种下法只能在特定场合下选用。

由于黑征子有利，白只能 4 位立，以下至黑 11，白二子被吃，黑作战明显获得大利。





图 2—200

(图 2—201) 此时白在④位分投。黑如何利用下边厚势的作用对白进行攻击呢?



■ 2—201

(图 2—202) 黑如 1 位拆则方向有误。被白在 2 位拆后，基本已获根据。当黑 3 位守角时，白 4 向中央关起，这样黑 1 的位置明显过于靠近自己的厚势，棋形太重复，显然不能满意。




图 2—202

(图 2—203) 黑 1 拆逼, 是此际正确的下法。这样将白②子逼向己方厚势, 是充分利用厚势的最佳方法。

以下白如在 2 位拆一, 黑即在 3 位飞, 继续对白棋进行威胁, 进行至黑 7, 黑在右上角阵势开阔, 而白棋还未获得安定, 此后黑还可伺机在攻击白棋过程中获利。




图 2—203

(图 2—204) 白如 2 位尖, 黑可在 3 位镇
继续攻击白棋。

白在 4 位关时, 黑 5 是攻守兼顾的绝好点,
以下进行至 19, 黑方即在角上围有实地, 并在
中央一带构成厚势。由于黑将白逼向己方厚势
的方针正确, 所以作战取得了理想的效果。




图 2—204

(图 2—205) 黑在左下角形成一定厚势；白获取不少实空。此时黑应充分利用厚势对周围的作用。

白 1 夹时，黑采用什么定式，才能充分发挥左下黑厚势的作用呢？




图 2—205

(图 2—206) 黑 1 托, 虽是基本定式手法, 但此时却不适用。

白可 2 板、4 爬回, 黑 5 挖时, 白 6 从下边打即可。以下至白 12 长出后, 左下黑厚势的发展已受到限制, 黑不好。




图 2—206

(图 2—207) 黑 1 下跳, 是一种作战定式, 它的意图是利用左下厚势, 分断白棋后进行作战。

白 4 飞时, 黑可 5 位拆逼, 然后再于 9 位镇, 白苦战。这样, 左下黑厚势的威力得到了充分发挥。




图 2—207

(图 2—208) 白如 1 位拆二, 虽便于生根, 但却有过于低位之嫌。

黑 2、6 封锁后, 黑在外边形成新的厚势, 白 7 立只能如此, 然后黑争得 8 位的攻击要点。从全局来看, 还是黑容易下的局面。




图 2—208

(图 2—209) 现在黑右下厚势很强，面对白②位的挂角，黑方应该怎样应付呢？




图 2—209

(图 2—210) 黑选择 1 位尖再 3 位跳, 将白棋逼向自己厚势的地方开拆, 是充分利用厚势的正确下法。

白 4 虽可拆二, 但经黑 5、7 之后, 白方仍没有获得安定。黑在攻击的时候, 白便无暇脱手在 A 位点角, 黑左边可望围成实地。另外, 右边黑 B 位挡是先手, 黑在右上方又将形成厚势, 因此黑明显处于有利地位。




图 2—210

(图 2—211) 黑如改于 1 位夹攻, 白即在 2 位点角转换, 以下进行至 10 跳出, 黑虽左右配合构成模样, 但间隔仍嫌重复。另外, 黑还要随时防止白在 A 位策动一子, 这样的局面黑方不易掌握。




图 2—211

(图 2-212) 此时黑上方四个子有一定厚势,当白在④位挂角时,黑应夹击白棋,还是将白棋逼向厚势呢?

请读者注意,本图黑方的厚势远不如前图的厚势强壮。




图 2-212

(图 2—213) 黑如 1 尖、3 跳, 将白棋逼向己方厚势。其实, 这样下忽视了本局的主要特点。因为, 黑四子构成的厚势并不强壮, 如处理不当, 有可能变为弱子。所以, 当白 4 拆就显得十分重要, 它将直接关系到双方的根据, 这样的作战对黑不太有利。




图 2—213

(图 2—214) 黑 1 夹, 是面对本型特殊情况下正确的下法。

以下白如 3 位点角, 双方进行至 11 飞, 黑方与上边四子构成配置十分理想的模样, 自可满足。




图 2—214

(图 2—215) 黑 1 夹时, 白可考虑采用 2 位压的着法, 进行至黑 11, 黑在上边虽然稍嫌重复, 但已呈活形, 换来了在下边一带形成的可观的实地, 这是黑方充分可战的局面。




图 2—215

第三章 厚势实战问答

(图 3—1) 此时黑在下方形成强大的厚势，白②的拆明




图 3—1

显是过分之着。

那么，黑应采取什么态度呢？

(图 3—2) 面对白②子，黑采用 1 位打入，是正确的下法。

白 2 跳只能如此，黑 3 继续把白子逼向己方厚势，以下进行至 11，黑充分利用厚势进行作战，白上方明显处于苦战之中。




图 3—2

(图 3—3) 黑 1 飞, 是许多读者会想到的。以下至白 12, 黑虽在中腹围到一些实空, 但白也在上方形成很理想的阵势, 黑得不偿失。

本图黑犯了不能“用厚势去围空”的棋理错误。




图 3—3

(图 3—4) 现在盘上子数寥寥, 左上是常见定式下出来的形状, 黑三子构成小小厚味。现在轮黑走, 挂三三是当务之急, 但黑选择怎样的挂法好呢?




图 3—4

(图3—5) 黑1以左上厚味为背景,最大限度地向白三三挂,是此时的适切之着。

白2飞,经黑3飞起后,以下至黑9长出,黑在左边配置绝好,局面顿时改观。此后黑还留有A位逼的好点,这是黑可以满足的结果。




图3—5

(图 3—6) 黑如 1 位高挂，虽也是正常定式，但此时却不适用。黑 3 拆虽是常法，但被白顺势在 4、6 连扳后，进行至 10，黑 3 一子与黑左上厚势太近，呈重复之形。而左下又留有白 A 位飞入的空隙，黑显然不利。




图 3—6

(图 3—7) 怎样攻击白②子是本局的关键。

请注意,左上方是黑棋的势力范围,因此黑应采用强攻。




图 3—7

(图3-8) 黑1尖顶是当然之着,目的在于先搜取白方根据地。

白2长时,由于周围是黑的势力范围,所以黑3强攻很严厉。至黑5,黑厚势得以发挥,白苦战。

白4如改在A位靠,则黑B扳断反击,征子黑有利。




图3-8

(图 3—9) 黑如于 3 位拆一, 是教条的下法。

被白 4 拆一, 白棋基本已获得安定。相比之下, 黑厚势将难以发挥作用, 并显得重复。




图 3—9

(图 3—10) 黑 1 单夹过于软弱, 被白 2 点三三至白 10 活角, 一进一出实地很大。从全局的配合看, 黑形显得很重复。




图 3—10

(图 3—11) 焦点当然在右上边。现白棋较薄，而黑全局较为厚实。黑应如何利用厚势，去冲击白棋的薄弱棋形呢？




图 3—11

(图 3—12) 黑 1 点是攻击的要点。白 2 夹只能如此,以下至白 6 止,黑先手得到不少实地而获成功。

白 2 如改走 5 位粘,黑即走 A 位或 3 位,白都不行。




图 3—12

(图 3—13)。白如 2、4 冲断，黑 3 至 9 是强有力的作品。以下至黑 15 止，白被分断，陷入苦战。这样，黑下边●三子的厚势得到充分發揮。




图 3—13

(图 3-14) 黑如 1 位尖是普通的下法。
但此时被白 2 反尖，黑棋形极其难受。

黑如 3、5 强行弯出，至白 6 飞封，黑作战不利。




图 3-14

(图 3—15) 如何发挥黑左上的厚势进行
攻击,是此局面的关键。

那么,应从何处着手呢?




图 3—16

(图 3—16) 黑利用左上角厚势在 1 位打入严厉。迫使白在 2、4 位跳出，然后黑 5 位反夹压迫白角一子。

至此，黑充分发挥了厚势的作用，调子绝好。




图 3—16

(图 3—17) 黑如 1 位先挂角不好, 先帮白 2 把角补好, 等黑 3 再拆一时, 白 4 跳出后, 黑不但形状不好, 而且对白攻击也无能为力。




图 3—17

(图 3-18) 黑如从这边 1 位挂角更不好, 白 2 飞补后, 黑一无所获。相反, 白好后, 黑左上角的厚势却完全失去了作用。




图 3-18

(图 3—19) 此局面是进入中盘大模样的开始, 黑●二子是先手便宜后留有种种借用的子。

那么, 黑应如何利用左下角的厚势, 去发挥●二子的作用呢?




图 3—19

(图 3—20) 黑 1 靠是配合左边厚势的关键一手。

白 2 板必然,以下至黑 7,黑利用厚势形成大模样相当成功。

类似本局的局面经常可以在实战中出现,这是具有大局观的大模样作战的绝好感觉。




图 3—20

(图 3—21) 黑 1 逃出太重, 明显棋理不清。前面的两手交换已不便宜。

白 2、4 顺势出头, 黑左边的模样自然难以形成。而且, 黑右下无根的四子靠近白厚势, 黑大坏。





图 3—21

(图 3—22) 攻击的方向往往取决于自身形势与厚势的配合,使之达到理想的结构。

现在黑在右边形成厚势,白④托时,黑如何应对呢?



■ 3—22

(图 3—23) 黑 1 夹击, 是利用厚势作战的灵活着法。

以下至黑 5, 黑下边构成十分理想的阵形。白 6 时, 黑 7 再转身做弃子, 黑充分可战。

由此可见, 活用定式是很重要的。




图 3—23

(图 3—24) 黑 1、3 跳出, 虽大方向正确,
但被白 4 抱吃一子, 与前图相比, 因白角上太干
净, 所以不如前图生动。





图 3—24

(图 3—25) 黑如采用 1 扳、3 虎，虽也是常用定式，但此时却显得太教条。

以下至白 4 拆回，可以看出黑右边的厚势失去作用，子力效率大为降低。

因此，定式的选择一定要考虑全局的配合。



■ 3—25

(图 3—26) 现在焦点在右边。在周围都是黑势力范围的情况下，应怎样对白三子进行攻击呢？

请充分考虑黑厚势的威力。





图 3—26

(图 3—27) 黑利用周围的厚势,于 1、3 先搜白的根据地,让白棋形成无根之棋,这样黑的厚势就发挥作用了。

以下至黑 11 止,白仍处于苦战之中。



■ 3—27

(图 3-28) 黑如 1 位点, 是过强之着。白 2 挡后, 以下至白 10, 与前图相比明显有别。

以后白如 A 位进角, 黑不但实地受损, 且整块棋都呈薄味。




图 3-28

(图 3—29) 黑 1 镇,乍看很严厉,其实是落空之着。

白 2 先手利后再于 4 位贴,自己简单成活,黑无利可图。这样,黑便失去了厚势的作用。





图 3—29

(图 3—30) 黑在下边形成一定形势。此时,白②是常用的侵角手段,黑可根据全局形势选择应手。



(图 3—31) 黑 1 是注重全局的好手。
白 2 以下至 8 止, 虽能在角上做活, 但黑先
手争到 9 位飞, 可继续扩张中腹大模样, 形势十
分可观。




图 3—31

(图 3—32) 黑 1 是局部的攻击常形, 但缺乏全局感。

白 2、4 整形后, 黑难以全歼白棋, 这样黑的厚势得不到发挥, 显然失败。




图 3—32

(图 3—33) 此局面是关系到双方大模样
的关键时刻,也是黑能否顺利进入中盘攻防
的关键所在。

现在,黑在右边有一定形势。那么,黑关键
的下一步在哪里呢?




图 3—33

(图 3—34) 黑 1 是双方形势的急所, 即“天王山”。

白 2 如在 3 位退, 黑在 7 位飞, 继续扩张形势。以下进行至黑 11 止, 黑利用右边厚势的作用, 在中央形成雄大的模样, 形势绝对有利。




图 3—34

（图 3—35） 黑 1 虽是大场，但却不是急场。白 2 拐头是急所，以下至白 10，白在土边形成雄大的阵势。与前图相比，优劣一目了然。




图 3—35

(图 3—36) 现在的局面是, 黑在中腹形成一定规模的大模样, 白②侵消黑模样。

此时黑全局很厚, 那么黑应采取什么措施呢?




图 3—36

(图3—37)，黑利用全局势在1位攻击是绝对的一手，白2大飞轻灵，黑3是攻击的急所。

白4跳出，黑5刺，以下至黑13，由于黑全局太厚，白陷于苦战。

由此可以得出：厚势用来攻击，效果极佳。




图3—37

(图 3—38) 黑 1 守空太软弱; 是一种忽视厚势的着想。

白 2 大跳轻灵, 黑的模样被侵消, 而且以后白还有 A 位的点角, 黑不利。




图 3—38

(图 3—39) 黑在左边形成一道厚势，面对白②两子，黑采取什么样的攻击方法好呢？

把对方弱棋逼向己方厚势，是攻击的基本原则。




图 3—39

(图 3—40) 黑 1 刺, 先把白棋走重, 然后
再 3 位大罩, 把白棋逼向己方厚势, 白即陷入苦
战。

以下进行至白 10, 虽勉强突出, 但黑 11、13
后, 白角上难以应对。




图 3—40

(图 3—41) 黑 1 如单跳, 步调缓慢, 是一种软弱的下法。

白只要 2、4 轻快地出头, 黑已无法对白进行攻击。这样, 黑厚势得不到发挥, 实空明显有不足之感。




图 3—41

(图 3—42) 黑于 1 位镇, 是一般人的第一感。

但白 2 压, 至 4、6 简明出头和整形, 黑并没有什么好的后续手段。因此, 黑 1 的攻击方法在此形中不能成立。




图 3—42

(图 3-43) 此时,哪里是形的急所呢?一定要充分利用厚势的作用。




图 3—43

(图 3—44) 黑1最大限度的开拆,是利用左下厚势的急所。白2补,黑3飞回与左下厚势形成理想形。

以下至黑5,黑的步调相当流畅。白2如直接在4位拆,则黑可在A位跳成绝好点。




图 3—44

(图 3—45) 黑 1 拆, 虽是大场, 但方向明显有误。

白 2 占据要点后, 黑左下厚势将失去作用。




图 3—45

(图 3—46) 白④飞出后,由于白下边很厚,黑应面对现实,去选择最佳结果。

现在,黑首先应判断一下形势,然后再落子。




图 3—46

(图 3—47) 黑 1 挡, 是大局感极好的一手。

白 2 飞, 也大致如此, 黑再 3 位拆, 黑充分可下。




图 3—47

(图 3—48) 黑 1 如跑出一子太重, 白 2 跳出, 由于白右下角很厚, 黑将面临苦战。

由此可以看出, 在对方很厚的情况下, 应尽量使自己远离厚势, 以免受苦。




图 3—48

(图 3—49) 现在虽有几处大场,但只有一处是双方的急所。
请充分考虑双方的厚薄关系。




图 3—49

(图 3—50) 由于白在左上角很厚, 黑于 1 位拆是急所, 此点恰到好处。

这样一来, 白左上角的厚势将受到一定限制, 黑充分可下。





图 3—50

(图 3-51) 黑如于本图 1 位拆二虽是大场,但不是急场。

白 2 拆、4 跳后,与左上角厚势形成十分理想的阵势。相反,黑 3 拆的位置过于局促,黑不能满意。



■ 3-51

(图 3—52) 现在局面中,大的场所虽比较多,黑方要选择的话,必须根据实际的情况来区别大小,这样才能收到好的效果。




图 3—52

(图 3—53) 黑于 1 位打入, 是充分利用右边厚势的威力。

白 2 如拆逼, 黑 3、5 整形后转守为攻, 逼白 6、8 做活。黑 9 尖后, 白角已被吃, 而且白边空被破, 黑十分可下。




图 3—53

(图 3—54) 黑如在上边 1 位拆, 这只是一步单纯的大场, 对白并没有什么影响。

白 2 飞补极大, 它不仅扩展了左下的实空,而且起到了限制黑右边厚势的发展, 黑失败。




图 3—54

(图 3—55) 请注重本局的特殊情况, 黑左边是雄大的厚势。

那么, 黑应对白④子进行攻击, 还是去构成大模样呢?




图 3—55

(图 3—56) 由于黑在左边有强大的厚势，现黑 1 从上方构成模样，是特殊情况下的好着。

以下至黑 3，黑模样的规模更大，并留有 A 位飞压的好点，黑充分可下。

另外，黑 1 改走 B 位肩冲也是有力的一手。




图 3—56

(图 3—57) 黑 1 时, 白如 2 位挂, 明显无理。黑 3、5 后, 由于黑左边太厚, 白上下两边即处于难以两全的危险之中, 作战对黑十分有利。




图 3—57

(图 3—58) 黑 1 拆逼, 是一般人很普通的着想。现白 2、4 接连向中央跳出, 是此际灵活的着想, 这样黑厚势就难以发挥出威力。

由于白还留有 A 位点角和 B 位托的余味, 所以黑不能满意。





图 3—58

(图 3—59) 现在右下角黑白双方在两边都很厚，该黑走，黑走在哪里最急呢？



■ 3—59

(图 3—60) 由于黑右上角一子很薄,又面对白右下角厚势,黑 1 拆二恰到好处。

白 2 拆不急,黑十分可下。黑 1 千万不要拆到 A 位,那样白将毫不客气地在 B 位打入,黑苦战。




图 3—60

(图 3—61) 黑 1 虽是大场,但暂时对白三子并没有太大威胁。所以,这是缺乏常识的走法。

白 2 一箭双雕严厉,至 6 长出,在对黑上边进行攻击的同时,并与下边厚势构成理想的阵势,白十分可下。




图 3—61

(图 3-62) 现白②拆逼, 黑若在 A 位打入, 肯定无理, 因为右边是白棋的厚势。

那么,面对白右边的厚势,黑采取什么方法好呢?




图 3-62

(图 3—63) 黑 1、3 是双方模样消长的必争点, 感觉极好。

以下至白 12, 双方大致如此。由此黑在左边构成理想的模样, 而白在下边所得有限。因此, 这是黑理想的结果。




图 3—63

(图 3—64) 黑 1 飞, 虽然方向正确, 但有些松缓。

白 2、4 先手定型后, 再于上边 6 位打入, 至白 8 靠压, 双方局势比较混乱, 好坏难说。




图 3—64

(图 3—65) 黑如 1 位点三三虽然是步大棋,但此时却不适用。

白 6 先手打后,再于 8、10 连续向中腹跳,白下边的模样顿时膨胀,而黑左边即形成低位,黑不能满意。




图 3—65

(图 3-66) 这是第一感的问题。现在黑在左下角形成厚势,下一步的绝好点在哪里呢?
这是关系到全局均衡的问题。




图 3—66

(图 3-67) 黑 1 飞, 是唯一的正确选点。此点关系着双方势力的消长, 有了这步飞起, 左下的厚味才能得以生动地发挥作用, 同时 A 位的逼也变得相当严厉。




圖 3—67

(图 3—68) 黑 1 拆, 只是占据了局部的大场。但是, 被白 2 飞压, 经过黑 3 跳, 白 4 再飞后, 黑左边阵势明显受到压缩, 左下的厚势即受到限制, 而白方上边无形之中已获得加强, 黑显然无趣。




图 3—68

(图 3—69) 最大限度地利用厚势是本题的要旨。

黑棋怎样充分发挥牺牲左下角实利而构成的下边一带厚势的作用呢？




图 3—69

(图 3—70) 在格言中,有“勿以厚势围地”之说。

但本型却例外,黑 1、3 借以压迫右方白棋,顺势在下方形成宏大的模样。这正是从大局出发活用厚势的下法。

此后,白如走 A 位消,则黑 B 位攻。




图 3—70

(图 3—71) 黑 1 围成实空, 这在业余棋手中经常可以见到。但这种消极的下法对白方毫无迫力, 根本不应考虑。

白 2 先手后, 再抢到白 4~8, 夺得攻防要点, 从而形成白优势的局面。




图 3—71

(图 3-72) 现在, 黑在右边已形成一定模样, 那么黑在处理●子的同时, 如何去围大模样呢?

黑若在 A 位补虽说是好点,但白于 B 位跳,同样也是绝好点。




图 3-72

(图3—73) 黑1镇,是全局的要点。白2飞时,黑3舍弃一子,为最明智的选择。

黑5跳是堂堂的一手,感觉极佳,黑在右边形成了雄大的理想模样。




图 3—73

(图 3—74) 白如 2 位飞, 黑 3 封是关键的一手。

以下至白 8 止, 白虽吃掉下边黑一子, 但黑 9 压后, 白味道很恶, 黑同样在中腹形成了理想的大模样。由此看出, 注重大局十分重要。




图 3—74

(图 3—75) 黑 1 直接逃出是最坏的选择,这是业余棋手经常犯的通病。

如图至白 8 止,黑虽跑出一子,但黑中央的形即化为乌有。

由此可见,因小利而失全局,是不可取的。




图 3—75

(图 3—76) 黑 1 打入白阵，白方应采取
什么方法来攻击黑一子呢？

请充分发挥白左下角厚势的作用。




图 3—76

(图 3—77) 白如何发挥左下方厚势的作用,是成败的关键。

白 1、3 从弱处着手,把黑逼向己方厚势,是正确的攻击方法。至白 9,白已在上方获得不少实地,白可以满意。




图 3—77

(图 3—78) 白 3 尖时, 黑 4 如拆二求活,
被白 5 飞封后, 黑 6 以下不得不苦活。

白 11 挡后, 黑即使做活了, 白在外边也形
成了很可观的势力, 显然白好。




图 3—78

(图 3-79) 白 1 从下边直接夹攻, 是一般人的感觉, 但此时方向有误。

黑 2 可乘虚而入, 先手便宜后再于 4、6 关出, 白并无把握攻击黑棋。这样, 白棋收获不大, 左下角厚势也没发挥出应有的作用。





图 3-79

(图3-80) 白1压,企图通过靠压手段迫使黑方右下角厚势显得重复。因此,黑棋只得依定式而行,就显得太机械了。现在怎样利用右下角的厚势,来一个将计就计呢?



3-80

(图 3-81) 由于右边很坚固, 黑 1 挖是机敏的下法。

白 2 只有上面打, 黑 3、5 时, 白 6、8 连扳是手筋。白 12 长时, 黑 13 分投左边是绝好点。总之, 黑不在下边成空的方针很重要, 也是符合棋理的。

另外, 以后黑利用右下角厚势, 还可窥伺白 A 位的断点。




图 3-81

(图 3—82) 黑 1 扳是一般人的想法。白 2 断是好棋，黑 3 立虽是局部好手，但至黑 7 止，白 8 将占据左边的中心点。

这样，黑在右边形成凝形，有重复之嫌。




图 3—82

(图 3—83) 白 2 断时, 黑如照定式于 3 位打, 以下至黑 17, 白通过弃子先手获得了角地与左边厚势, 而黑所得厚势与右下角黑厚势的间隔只有四路, 非常重复。

此图结果, 黑显然不行。




图 3—83

邮 购 指 南

《象棋古谱鉴赏丛书》

象棋古谱布局名招	18.00 元
象棋古谱全局谋略	13.90 元
象棋古谱决胜妙杀	14.00 元

《象棋秘诀丛书》

象棋攻杀秘诀	13.80 元
象棋巧胜秘诀	13.90 元
象棋破阵秘诀	14.00 元
象棋心战秘诀	12.30 元

《象棋实战技巧丛书》

象棋解危谋算	16.70 元
象棋实用杀着	16.60 元
象棋谋子技巧	16.60 元

《象棋致胜法宝丛书》

象棋最新布局	13.40 元
象棋快杀速胜	14.80 元
象棋全局致胜	12.50 元
象棋棋艺速进	13.70 元
象棋致胜韬略	13.90 元

以上定价内已含邮资。如欲邮购请直接汇款至：北京体育大学出版社读者服务部，邮政编码：100084。请用正楷字写清楚您的姓名、详细地址、邮政编码、邮购书名及册数。书款不足，恕不发书。切勿在信内夹寄现金，谢谢合作。（本广告有效期半年，超过有效期以我社最新邮购节目为准，索取节目请与读者服务部联系。）

读者服务部电话：(010)62989432